



Konfigurering av Dali GW

BTDG 0x64 - 1 og 2 Kanal



Ved oppsett av Dali GW, kan det være lamper/drivere som «stepper» ved dimming opp eller ned. For å få en jevnere dimming gjøres det med følgende oppsett:

1. Etter lampene er blinket ut og lagt i grupper, anbefales det å ta bilde av denne oversikten. (dette bildet er kun for å se hvilken gruppe lampene ligger i)



2. Aktiver/sett aktuelle lamper/ECG til YES.

General	Use ECG 1	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
General	Use ECG 2	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
DALI Output A	Use ECG 3	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
A: General	Use ECG 4	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
A: Template	Use ECG 5	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
A: Group	Use ECG 6	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
+ A: ECG	Use ECG 7	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
A: Global scene	Use ECG 8	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
A: Group assignment	Use ECG 9	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
	Use ECG 10	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
	Use ECG 11	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
	Use ECG 12	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
	Use ECG 13	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
	Use ECG 14	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
	Use ECG 15	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
	Use ECG 16	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
	Use ECG 17	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes

3. Under ECG må det velges; *As configuration of ECG (must set via DCA or Tool)* på alle dette gjelder.

General	ECG type	Fluorescent Lamp
General	Operating mode	Normal mode
DALI Output A	ECG behaviour select	As configuration of ECG (must set via DCA or Tool)
A: General	Enable Operation hour calculation	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
A: Template	Enable Burn In function	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
A: Group	Dimming curve	<input checked="" type="radio"/> Logarithmic(DALI) <input type="radio"/> Linear(KNX)
Group NO.1	Object type of ECG failure	<input checked="" type="radio"/> 1bit <input type="radio"/> 1byte
A: ECG		
ECG NO.1		
A: Global scene		
A: Group assignment		

1. Så må alle lamper/ECG dette gjelder legges i sin gruppe som da enkelt gjøres ved å bruke bildet av oversikten.

General	ECG 1 belongs to	Group 1
General	ECG 2 belongs to	Group 2
DALI Output A	ECG 3 belongs to	Group 7
A: General	ECG 4 belongs to	Group 6
A: Template	ECG 5 belongs to	Group 3
A: Group	ECG 6 belongs to	Group 9
Group NO.1	ECG 7 belongs to	Defined by DCA or config Tool
A: ECG	ECG 8 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.1	ECG 9 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.2	ECG 10 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.3	ECG 11 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.4	ECG 12 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.5	ECG 13 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.6	ECG 14 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.7	ECG 15 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.8	ECG 16 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.9	ECG 17 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.10	ECG 18 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.11	ECG 19 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.12	ECG 20 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.13	ECG 21 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.14	ECG 22 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.15	ECG 23 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.16	ECG 24 belongs to	Defined by DCA or config Tool
ECG NO.17	ECG 25 belongs to	Defined by DCA or config Tool
A: Global scene	ECG 26 belongs to	Defined by DCA or config Tool
A: Group assignment	ECG 27 belongs to	Defined by DCA or config Tool
	ECG 28 belongs to	Defined by DCA or config Tool
	ECG 29 belongs to	Defined by DCA or config Tool